

eMail-Einstellung

Web8 / mail.lausitz-hosting.de

(siehe auch my.lausitz-hosting.de)

Login

Hinweise und Login fuer die Einrichtung/Konfiguration, immer über:
<https://my.lausitz-hosting.de>

POP3-Nutzung Eingang:

Eingangsserver POP: mail.lausitz-hosting.de

Port: automatisch oder 995

Verschlüsselung: SSL/TLS, Passwort verschlüsselt

IMAP-Nutzung Eingang:

Eingangsserver POP: mail.lausitz-hosting.de

Port: automatisch oder 993

Verschlüsselung: SSL/TLS, Passwort verschlüsselt

Ausgang:

Ausgangsserver SMTP: mail.lausitz-hosting.de

Port: automatisch oder 465, alternativ: 587

Verschlüsselung: SSL/TLS, Passwort verschlüsselt

Webdesign & Hosting

Domain Registrierung
Hosting und eMail

professionelle Website
mobilfähig und editierbar

Wir erstellen kleine und große
Webseiten und kümmern uns
um den laufenden Betrieb auf
unseren Webservern

Heitech Service GmbH
Web-Agentur Kamenz
Macherstraße 52a
01917 Kamenz

Tel. 03578 / 34 33 0
Fax 03578 / 34 33 30

info@heitech.net
www.heitech.net



Webmail

Mit Webmail können Sie von überall aus, auf Ihre eMails zugreifen. Dazu klicken Sie einfach my.lausitz-hosting.de und wählen dann Webmail.

Postfacheinstellungen

Wir empfehlen, im Mailprogramm, dieses '...auf dem Server belassen' nicht zu lange einzustellen, damit das PF nicht unnötig vollläuft. Derzeit sind 250 MB zugewiesen, mehr sind möglich. Der Maildienst kann in der Verwaltung aktiviert werden (durch Sie selbst oder auch durch uns. Bitte auch ggf. an Smartphones gleich denken, IMAP oder POP entscheiden.

Spam

Wir markieren derzeit jede SPAM-eingestufte Mail im Betreff mit *****SPAM***** und empfehlen unbedingt gleich eine Regel anzulegen im Mailprogramm, um diese in einen separaten Ordner zu verschieben. Wir empfehlen hier, 1x am Tag überfliegen und löschen. Dann bleibt es übersichtlich. Diese Methode hat sich bewährt, um die immer mehr werdende SPAM-Flut in den Griff zu bekommen.

Support

Für Anfrage oder Probleme bitte immer diese eMail-Adresse nutzen.

support@lausitz-hosting.de